



## OberliTiffView / OberliTiffViewOCR V2.23: Registry-Einträge

### 1 Allgemeine Einträge (HKEY\_LOCAL\_MACHINE)

OberliTiffView:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffView\Misc\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffViewOCR\Misc\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
Name	String	Name des Lizenznehmers. Dieser Wert muss dem Blatt mit den Lizenzinformationen entnommen werden.
License	String	Lizenzcode. Dieser Wert muss dem Blatt mit den Lizenzinformationen entnommen werden.
HideSaveAs	DWORD	1 = Der Menüpunkt <i>Datei / Speichern unter...</i> und das Icon <i>Speichern unter</i> werden <b>nicht</b> angezeigt. Wert ungleich 1: Der Menüpunkt <i>Datei / Speichern unter...</i> und das Icon <i>Speichern unter</i> werden angezeigt. Default: 0
HideDocNavigation	DWORD	1 = Die Menüpunkte <i>Datei / Nächste Datei</i> und <i>Datei / Vorhergehende Datei</i> sowie die zugehörigen Icons werden <b>nicht</b> angezeigt. Wert ungleich 1: Die Menüpunkte <i>Datei / Nächste Datei</i> und <i>Datei / Vorhergehende Datei</i> sowie die zugehörigen Icons werden angezeigt. Default: 0
HideSendMail	DWORD	1 = Der Menüpunkt <i>Datei / Senden per Mail</i> sowie das zugehörige Icon werden <b>nicht</b> angezeigt. Wert ungleich 1: Der Menüpunkt <i>Datei / Senden per Mail</i> sowie das zugehörige Icon werden angezeigt. Default: 0
HideMailOptions	DWORD	1 = Der Menüpunkt <i>Optionen / Mail</i> wird <b>nicht</b> angezeigt. Wert ungleich 1: Der Menüpunkt <i>Optionen / Mail</i> wird angezeigt. Default: 0



## 2 Allgemeine Einträge (HKEY\_LOCAL\_MACHINE & HKEY\_CURRENT\_USER)

OberliTiffView:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffView\Misc\ und  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffView\Misc\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffViewOCR\Misc\ und  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffViewOCR\Misc\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
About	DWORD	0 = Beim Programmstart wird der About-Dialog angezeigt. 1 = Beim Programmstart wird der About-Dialog nicht angezeigt. Default: 0
Language	DWORD	0 = <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> wird mit deutscher Benutzeroberfläche gestartet. 1 = <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> wird mit englischer Benutzeroberfläche gestartet. Default:
Maximized	DWORD	0 = <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> wird nicht maximiert gestartet. 1 = <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> wird maximiert gestartet. Der aktuelle Wert wird beim Verlassen von <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> gespeichert. Default: 0
PosX1Max, PosY1Max	DWORD	Position des maximierten Hauptfensters. Die beiden Werte werden benötigt, um <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> nach dem Programmstart auf dem richtigen Bildschirm anzuzeigen.
PosX1, PosY1, PosX2, PosY2	DWORD	Position und Grösse des Hauptfensters in welchem <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> nach dem Programmstart angezeigt wird. Voraussetzung: <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> befand sich beim letzten Verlassen nicht in der maximierten Ansicht. Beim Beenden von <i>OberliTiffView / OberliTiffViewOCR</i> werden die aktuelle Grösse und die Position des Hauptfensters gespeichert.
MailPrg	String	Pfad/Name des Mailprogramms. Beispiel Outlook 2010: C:\Program Files\Microsoft Office\Office14\OUTLOOK.EXE
MailPrgArgs	String	Kommandozeilen-Argumente, welche dem Mailprogramm beim Aufruf der Funktion <i>Senden per Mail</i> mitgegeben werden sollen. Platzhalter: <ul style="list-style-type: none"><li>• <i>&lt;Filename&gt;</i> Dieser Platzhalter wird durch den Dateinamen der geöffneten Datei ersetzt.</li></ul> Beispiel Outlook: <i>/a &lt;Filename&gt;</i> <i>/a</i> steht für ‚Nachfolgende Datei als Anhang an Mail anhängen‘.





### 3 Vorschaubilder

OberliTiffView:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffView\Thumb\ und  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffView\Thumb\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffViewOCR\Thumb\ und  
HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffViewOCR\Thumb\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
Align	DWORD	Ausrichtung der Leiste mit den Vorschaubildern. 0 = vertikal links 1 = horizontal unten 2 = vertikal rechts 3 = horizontal oben Default: 0
On	DWORD	Anzeigen/Verbergen der Vorschaubilder 0 = Die Leiste mit den Vorschaubildern wird nicht angezeigt. 1 = Die Leiste mit den Vorschaubildern wird angezeigt. Default: 1
Quality	DWORD	Qualität in welcher die Vorschaubilder angezeigt werden. 0 = Gering 1 = Mittel 2 = Hoch Default: 0 (= Gering)
Width	DWORD	Breite der Vorschaubilder in Pixel. Bereich: 100 - 500 Default: 150

Änderungen werden erst nach einem Neustart von *OberliTiffView* / *OberliTiffViewOCR* aktiv.



## 4 Detailbilder

OberliTiffView:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffView\Image\ und

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffView\Image\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_LOCAL\_MACHINE\Software\Obeng\TiffViewOCR\Image\ und

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffViewOCR\Image\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
HorizontalAlign	DWORD	Horizontale Ausrichtung des Detailbildes. 0 = zentriert 1 = links Default: 0
VerticalAlign	DWORD	Vertikale Ausrichtung des Detailbildes. 0 = zentriert 1 = oben Default: 1
StartupPageZoom	DWORD	Zoomfaktor, welcher nach dem Programmstart verwendet werden soll. 1 = Ganze Seite: Seite ist ganz sichtbar ist. 2 = Breite: Seite wird so dargestellt, dass die ganze Breite des Arbeitsbereichs ausgenutzt wird. Die Seite ist in diesem Modus normalerweise in der Höhe nicht vollständig sichtbar.



## 5 Barrierefreiheit

OberliTiffView:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffView\Accessibility\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffViewOCR\Accessibility\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
FullAccessibility	DWORD	Zusätzliche Funktionen für Barrierefreiheit ein-/ausschalten. 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet Default: 0 Vorhanden seit V2.16
ShowPageRotationInToolbar	DWORD	Ein-/Ausschalten der Anzeige der Drehung der aktuellen Seite in ° in der Toolbar. 0 = Drehung in ° wird nicht angezeigt 1 = Drehung in ° wird angezeigt. Default: 0 Vorhanden seit V2.16

## 6 Protokollierung

OberliTiffView:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffView\Logging\

OberliTiffViewOCR:

HKEY\_CURRENT\_USER\Software\Obeng\TiffViewOCR\Logging\

Datenfelder:

Name	Typ	Inhalt
LoggingOn	DWORD	Erweiterte Protokollierung ein-/ausschalten. 0 = ausgeschaltet 1 = eingeschaltet Default: 0 Vorhanden seit V2.16



## 7 Lesen der Einträge

Einträge, welche sowohl in HKEY\_LOCAL\_MACHINE als auch HKEY\_CURRENT\_USER vorhanden sein können, werden wie folgt aus der Registry gelesen:

- 1) Der Eintrag wird in HKEY\_LOCAL\_MACHINE gesucht. Wird der Eintrag gefunden, wird der Wert aus HKEY\_LOCAL\_MACHINE gelesen und verwendet.
- 2) Wird der Eintrag in HKEY\_LOCAL\_MACHINE nicht gefunden, wird er in HKEY\_CURRENT\_USER gesucht. Wird der Eintrag gefunden, wird der Wert aus HKEY\_CURRENT\_USER gelesen und verwendet.
- 3) Wird der Eintrag auch in HKEY\_CURRENT\_USER nicht gefunden, wird der Default-Wert verwendet.